



# LAÇ UYGULAMALARINDA KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR LİSTESİ

DOKÜMAN NO	Y.LS.11
YAYIN TARİHİ	25.05.2012
REVİZYON NO	02
REVİZYON TARİHİ	21.04.2016
SAYFA	1 / 1

KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR	ANLAMLARI	OLUŞABİLİR HATALAR	DOĞRU KULLANIM
ASA	Asetil salisilik asit	Anestezi de erlendirme testi ile karı abilir	lacın ismi tam olarak yazılmalıdır
KCL	Potasyum Klorür ampul	HCL ile karı abilir	lacın ismi tam olarak yazılmalıdır
MS, MSO4	Morfin sülfat	Magnezyum Sülfat ile karı tırılabilir	lacın ismi tam olarak yazılmalıdır
MgSO4	Magnezyum sülfat	Morfin sülfat ile karı tırılabilir	lacın ismi tam olarak yazılmalıdır
IU	Uluslar arası ünite	IV (intravenöz) yada '10' ile karı tırılabilir	Uluslar arası ünite yazılmalıdır
U	Unite	"0" veya "4" rakamları ile karı tırılabilir	Unite kullanılmalıdır
µg	Mikrogram	mg ile karı tırılabilir	mcg kullanılmalıdır
D5	%5 Dekstroz	Konsantrasyon karı ıklı na neden olabilir	lacın ismi tam olarak yazılmalıdır
1.0 mg	1 mg	10 mg olarak algılanabilir	Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır
0.5 mg	0.5 mg	Nokta görülmedi inde 5 mg olarak anla ılabilir	Doz miktarı tam olarak yazılmalıdır
cc	cubic centimeter	Sıfır rakamı ile karı ma riski bulunuyor	ml kullanılmalıdır.
SC	Subkütan	Yazım sırasında SL ile karı ma riski bulunuyor.	subkütan ya da cilt altı yazılmalıdır.
TPA	Tissue Plazminojen Aktivatörü	TPN (Total Patantral Nütrisyon) ile karı tırılabilir.	Actilyse Flakon yazılmalıdır.

HAZIRLAYAN ECZANE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAHEKİM
--------------------------------	---	----------------------